



'Hecke am laufenden Meter - Ballenware'



Einbauanleitung

Das Setzen der 'Hecke am laufenden Meter - Ballenware' geht schnell und einfach. Hier sind einige Hinweise, die Sie befolgen sollten, damit Ihre Heckenpflanzen gut anwachsen.

Es ist wichtig, die Pflanzung vorzubereiten: Die Pflanzen müssen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt gepflanzt werden. Sonst können Sie austrocknen und Wurzelschäden erhalten, die das Anwachsen beeinträchtigen.

Heben Sie einen Graben von 40 cm Breite, 30 cm Tiefe und der gewünschten Länge aus. Lockern Sie die Erde am Boden des Grabens, damit der Luftaustausch des Bodens und die Entwässerung verbessert werden. Die aufgelockerte Erde fördert außerdem die Wurzelbildung der Pflanzen.

Bei dem Zweigaufbau der 'Hecke am laufenden Meter - Ballenware' gibt es Unterschiede, da die Pflanzen auf 2 Seiten in der Gärtnerei regelmäßig geschnitten wurden. Achten Sie darauf, dass die geschnittenen Seiten nach aussen zeigen.


Pro Meter werden 3 Pflanzen gepflanzt. Das Netz muss nicht vom Wurzelballen entfernt werden, es verrottet. Setzen Sie die Pflanzen so, dass der Wurzelballen mit Erde bedeckt ist. Er darf allerdings max. 3 cm mit Erde bedeckt sein.

Benutzen Sie hochwertige Pflanzenerde mit mäßigem Lehmanteil, keinen Kompost.

Wasser ist entscheidend für das Wachstum der 'Hecke am laufenden Meter - Ballenware', sowohl bei der Pflanzung als auch insbesondere während der ersten Jahre. Wenn die Pflanzen stabil im Graben stehen, füllen Sie sie ihn zu 1/3 mit Erde und dann vollständig mit Wasser. So legt sich die Erde gut um den Wurzelballen. Wenn das Wasser versickert ist, füllen Sie den Graben mit Erde und treten die Erde fest um den Ballen, damit die Pflanze stabil steht. Nun wird nochmals intensiv gewässert.

Die frisch gepflanzte Hecke sollte zum Anwachsen mit Pfosten stabilisiert werden, damit sie dem Wind besser standhält. Ohne ausreichende Befestigung der Pflanzen wird die Windlast ungehindert auf die Wurzeln übertragen. Feine und neu gebildete Wurzeln werden dadurch immer wieder ausgerissen. Optimal ist es, alle 2 Meter einen Pfosten zu setzen und einen kunststoffbeschichteten Draht in ca. 1 m Höhe zu spannen. Nach 3 Jahren kann die Befestigung entfernt werden.

Wenn die 'Hecke am laufenden Meter - Ballenware' komplett eingepflanzt ist, können Sie abstehende Zweige oben und an den Seiten leicht zu stützen, damit Ihre Hecke von Anfang an ordentlich aussieht.





'Hecke am laufenden Meter - Ballenware'



Einbauanleitung

Wässern

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Hecke während der ersten Jahre ausreichend gießen. Vor allem in den warmen Frühlings- und Sommermonaten muss die Hecke gründlich gewässert werden. Stimmen Sie Anzahl und Höhe der Wassergaben mit den konkreten Bedingungen am Standort und dem Witterungsverlauf ab. In der Anwachsphase sind kurze Abstände zwischen den Bewässerungsgängen nötig. Später können die Zeiträume ausgedehnt werden. Sowohl Austrocknung wie auch Vernässung des Bodens sind zu vermeiden. Die Abdeckung des Ballens mit gütegesichertem Rindenkompost ist in den meisten Fällen empfehlenswert.

Wir empfehlen Ihnen, eine Bewässerung mit Tropfschlauch zu verwenden. Der Tropfschlauch ist dicht an den Stämmchen auf dem Wurzelballen auszulegen und gegen Verrutschen zu sichern. Die für den Anschluß und den Betrieb der Bewässerung erforderlichen Zuleitungen, Steuergeräte und Filter erhalten Sie im Fachhandel. Lassen Sie sich dort zu Ihren konkreten Anforderungen beraten. Die Bewässerung muss bedarfsgerecht und regelmäßig erfolgen.

Düngung

Die Düngung muss auf die Pflanzenart und den verwendeten Boden abgestimmt werden. In der Anwachsphase sollte nur mäßig gedüngt werden, um das Wurzelwachstum anzuregen. Danach ist eine Düngung auf der Grundlage einer zuvor erstellten Bodenanalyse mit Düngeempfehlung anzuraten. Grundsätzlich sind Langzeit- oder Depotdünger empfehlenswert. Stallmist u.ä. ist dagegen ungeeignet. Die Anwendungsempfehlungen des Düngemittelherstellers sind zu beachten. Auf Stickstoffgaben nach Mitte Juli sollte verzichtet werden, um die Gehölze vor dem Winter ausreifen zu lassen.

Schnitt

'Hecke am laufenden Meter - Ballenware' sind Formheckenelemente. Ein regelmäßiger Schnitt (zwei Schnitte p.a.) ist zum Erhalt der Hecke in jedem Fall erforderlich. Je nach Region und verwendeter Pflanzenart können die Schnitttermine im Jahr variieren. Fragen Sie bei Bedarf einen Fachmann oder kompetenten Gartenberater. Achten Sie beim Schnitt auf gerade Flächen; vermeiden Sie Dellen und Beulen sowie schiefe Kanten. Der Querschnitt der Hecke soll nach dem Schnitt nach oben leicht verjüngend sein, um eine ausreichende Belichtung auch der unteren Äste zu gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen mit der HaIM-Ballenware viel Freude.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch oder per Mail gern zur Verfügung.

Ihr HELIX-Team